

[Articles](#) > [Téléchargements](#) > [LINK 5.6.3](#) >

# LINK 5.6.3

Mis à jour le 24 jan 2008 18:31:19

## Description

specifications de link

## Sommaire

LINK 5.6.3

specifications de link

utilisation de LINK 5.6.3

aide et utilisation de link

# LINK 5.6.3

## LINK 5.6.3

### description

lieur 16 bits pour créer des ecécutables 16 bits.

### telecharger

fichier	taille
<a href="#">link563.zip</a>	175 Ko



/DS	/DS[ [ALLOCATE] ]	Demande à LINK de charger toutes les données en commençant par le haut du segment de données. Destinée aux programmes générant des fichiers .EXE pour MS-DOS.
/E	/E[ [XEPACK] ]	Comprime le fichier exécutable. Incompatible avec /INCR et /CO. Ne pas utiliser /EXEPACK sous Windows.
/F	/F[ [ARCALLTRANSLATION] ]	Optimise les appels lointains far. Option activée d'office avec /TINY. L'option /PACKC est déconseillée avec /FARCALL pour lier un programme Windows.
/HE	/HE[ [LP] ]	Appelle QuickHelp pour obtenir de l'aide sur LINK.
/HI	/HI[ GH]	Implante l'exécutable le plus haut possible en mémoire. Combinez /HIGH avec /DSALLOC. Destinée aux programmes générants des fichiers .EXE pour MS-DOS.
/INC	/INC[ [REMENTAL] ]	Demande une liaison incrémentale (optimisée) avec LINK. Incompatible avec /EXEPACK et /TINY.
/INF	/INF[ [ORMATION] ]	Affiche sur la sortie standard la phase de liaison en cours et les noms des fichiers .OBJ traités.
/LI	LI[ [NENUMBERS] ]	Insère des numéros de lignes sources et les adresses concernées dans le fichier Map. Le fichier .OBJ doit avoir été généré avec les numéros de lignes. Crée le fichier Map même si aucun fichier Map n'est stipulé.
/M	/M[ [AP] ]	Insère les symboles publics dans le fichier Map.

/NOD[ [ :nomLibrarie ] ]	/NOD[ [ EFAULTLIBRARYSEARCH ] ]	Ignore la librairie par défaut mentionnée. Si aucun nomLibrarie n'est stipulé, ignore toutes les librairie par défaut.
/NOE	/NOE[ [ XTDICTIONARY ] ]	Empêche LINK de rechercher les dictionnaires étendus dans les librairies. Option à employer lorsque la redéfinition d'un symbole entrîne l'erreur L2044.
/NOF	/NOF[ [ ARCALLTRANSLATION ] ]	Inhibe les optimisations des appels lointains far.
/NOI	/NOI[ [ GNORECASE ] ]	Préserve la casse des lettres des identificateurs.
/NOL	/NOL[ [ OGO ] ]	Supprime l'affichage du message de copyright de LINK.
/NON	/NON[ [ ULLSDOSSEG ] ]	Classe les segments, comme le fait /DOSSEG, mais sans octets supplémentaires au début du segment _TEXT (s'il est défini). Remplace /DOSSEG.
/NOP	/NOP[ [ ACKCODE ] ]	Désactive le compactage des segments de code.
/PACKC[ [ :nombre ] ]	/PACKC[ [ ODE ] ]	Active le compactage des segments de code voisins. Indiquez nombre en octets pour définir la taille maximale des segments physiques résultant de /PACKC.
/PACKD[ [ :nombre ] ]	/PACKD[ [ ATA ] ]	Active le compactage des segments de données voisins. Indiquez nombre en octets pour définir la taille maximale des segments physiques résultant de /PACKD. Applicable uniquement sous Windows.
/PAU	/PAU[ [ SE ] ]	Marque une pause pendant la liaison pour permettre de changer de disque.

/PM: type	/PM[ [TYPE] ]	Détermine le type de programme Windows. type est une des valeurs suivantes : PM (ou WINDOWAPI), VIO ( ou WINDOWCOMPAT) ou NOVIO (ou NOTWINDOWCOMPAT).
/ST: nombre	/ST[ [ACK] ]	Définit la taille de la pile comme étant égale à nombre en octets entre 1 et 64 ko.
/T	/T[ [INY] ]	Génère un programme en modèle tiny pour MS-DOS avec extension .COM au lieu de .EXE. Incompatible avec /INCR.
/?	/?	Affiche un rappel des options de LINK.